

Guida utente semplificata



AMBILL[®] derago










Attivazione di dispositivi mobili su mze.integra-metering.com

1 Prima di aggiornare dal suo dispositivo mobile











1.1 Prerequisiti

- La versione di Android dei dispositivi mobili deve essere almeno la versione 9 (le versioni inferiori non sono più supportate).
- L'installazione del client MZE è stata precedentemente trasferita dall'assistenza DAMA di Integra Metering sul nuovo server all'URL che inizia con <https://mze.integra-metering.com/MZE-....> migrato e aggiornato.

1.2 Visualizzazione delle impostazioni del dispositivo dall'applicazione web

1		<ul style="list-style-type: none">• Avviare il programma MZE.• Login con nome utente e la password.																																																	
2		<ul style="list-style-type: none">• Cliccare "Cambia lettore" nel menu.																																																	
3		<ul style="list-style-type: none">• Selezionare il dispositivo da aggiornare.	 <table><tr><th>Vedi</th><th>Nome</th><th>Cognome</th><th>ID-Unità</th><th>RecNo</th><th>Id</th><th>Gruppenmitglieder</th><th>Inactive</th></tr><tr><td>Handgerät ASD</td><td></td><td></td><td>20TTGV3U</td><td>4</td><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Handgerät NHO</td><td></td><td></td><td>2GC2V104</td><td>5</td><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Handgerät SHO</td><td></td><td></td><td>1N70R24G</td><td>1</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RPA-S10</td><td></td><td></td><td>RPA-S10</td><td>3</td><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Testgerät Galaxy Note</td><td></td><td></td><td>3W6V27TB</td><td>2</td><td>002</td><td></td><td></td></tr></table>	Vedi	Nome	Cognome	ID-Unità	RecNo	Id	Gruppenmitglieder	Inactive	Handgerät ASD			20TTGV3U	4	004			Handgerät NHO			2GC2V104	5	005			Handgerät SHO			1N70R24G	1	001			RPA-S10			RPA-S10	3	003			Testgerät Galaxy Note			3W6V27TB	2	002		
Vedi	Nome	Cognome	ID-Unità	RecNo	Id	Gruppenmitglieder	Inactive																																												
Handgerät ASD			20TTGV3U	4	004																																														
Handgerät NHO			2GC2V104	5	005																																														
Handgerät SHO			1N70R24G	1	001																																														
RPA-S10			RPA-S10	3	003																																														
Testgerät Galaxy Note			3W6V27TB	2	002																																														
4		<ol style="list-style-type: none">1. Generi un nuovo ID.2. Confermi l'ID con "OK". <p>⚠️ Apri di nuovo la finestra delle impostazioni del dispositivo "Dettagli Lettore/Installatore" e continui con i passi del Capitolo 2.</p>	 <p>Dettagli Lettore/Installatore</p> <p>RecNo: 5 Id: 005 Vedi: Handgerät NHO Nome: Cognome: Firma: Stock: Password: ID-Unità: 2GC2V104 SAP-Numm: Inactive: <input type="checkbox"/> Standard OK Annulla</p> <p>Generieren</p> 																																																

2 Actualisation de l'appareil mobile

1		<ul style="list-style-type: none"> • Avviare l'app "dUpdate". 	
2		<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare "Impostazioni". 	
3		<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare "Configuration via barcode". 	
4	 	<ul style="list-style-type: none"> • Scannerizzi il codice QR visualizzato sul monitor del suo PC con il suo telefono mobile. • Confermi l'ID del dispositivo cliccando su "OK". 	 

Notizen